


# *Hướng dẫn sử dụng*

## **CHAT VỚI mIRC**



# **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHAT VỚI mIRC**

**ĐỨC HÙNG**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
CHAT VỚI mIRC**

**NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ**

*Chịu trách nhiệm xuất bản:*

Giám đốc: **CÁT VĂN THÀNH**

Biên tập: **ĐÌNH CHỮ**

Trình bày: **ĐỨC HÙNG**

Vẽ bìa: **NGUYỄN QUANG KỲ**

Sửa bản in: **HÀ ANH**

---

**ĐỨC HÙNG**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHAT VỚI mIRC**

In 1000 bản, khổ sách 10 × 18 cm, tại Xí nghiệp

In quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 127/104/XB-

QLXB của Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa Thông tin.

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2003.

**NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ**

## **Hướng Dẫn Sử Dụng Chat Với mIRC**

IRC (Internet Relay Chat) là phương pháp phổ dụng nhất để tán gẫu trên Web. Với IRC, bạn kết nối với một server IRC cụ thể rồi chọn *channel* (kênh tán gẫu). Nếu phòng có người, bạn có thể bắt đầu cuộc "phím đàm" với họ. Muốn chat bằng chương trình IRC, trước tiên bạn phải download và cài đặt một chương trình như thế.

Mỗi ngày có hàng ngàn người trên thế giới chat với nhau

về rất nhiều chủ đề, thông qua IRC. Mỗi chủ đề gọi là một kênh (channel).

Nếu tham gia vào kênh cụ thể, bạn sẽ nhìn thấy nội dung mà những người hiện diện trên kênh đó đang gõ từ bàn phím của họ. Ngược lại, mọi người trên kênh cũng nhìn thấy những điều mà bạn gõ từ bàn phím của mình. Bạn cũng có quyền chat riêng với một ai đó. Các kênh diễn ra trực tiếp (live) trên các server (máy phục vụ) khác nhau trên thế giới. Có server chỉ gồm vài kênh, nhưng server khác lại có rất nhiều kênh. IRC theo mô hình client/ server (máy khách/ máy phục vụ), tức là phải cài phần mềm cho máy phục vụ, máy khách sử dụng IRC.


Hiện có nhiều phần mềm client dành cho nhiều loại máy tính khác nhau, do vậy dù người dùng có máy tính PC, Macintosh hay UNIX đều có thể sử dụng IRC. Phần mềm IRC trên máy của người dùng sẽ liên lạc với máy phục vụ và chọn kênh để trò chuyện. Khi người dùng gõ chữ từ bàn phím, các ký tự được gửi đến máy phục vụ.

Máy phục vụ của mạng người dùng là một phần của mạng máy phục vụ IRC toàn cầu. Máy phục vụ sẽ gửi thư người dùng đã gõ đến các máy phục vụ khác, lần lượt chuyển tiếp đến mọi người đang ở chung kênh với người đó. Nhờ vậy mà mọi người có thể xem và trả lời thông điệp cho nhau.

# 1. Tải và cài đặt mIRC

Bạn cần thực hiện các bước sau:

- Kết nối Internet.
- Gõ [www.mirc.com/get.html](http://www.mirc.com/get.html) vào thanh Address của trình duyệt Web hay từ danh sách sổ xuống.
- Nhấp liên tiếp để download phiên bản mới nhất của mIRC.




- Nhấp chuột phải vào liên kết của download site gần nhất và chọn **Save Target As.**


- Trong hộp thoại vừa hiển thị, lưu tập tin chương trình vào một thư mục trên đĩa cứng.

Sau đó bạn hãy tiến hành cài đặt trên máy PC của bạn:

- Mở thư mục chứa phần mềm bạn vừa download.



– Nhấp đúp vào biểu tượng mIRC.



– Nhấp Next để tiếp tục.

### mIRC v5.91 32bit Installation

Please read the following license agreement before installing mIRC. You can scroll down to view the rest of the agreement.

**mIRC(R) v5.91 Internet Relay Chat Client**  
Copyright (c) 1995-2001 mIRC Co. Ltd.  
All Rights Reserved.

mIRC is shareware, which means that you can use it freely for 30 days to evaluate it. If during, or at the end of, the evaluation period you decide that you would like to continue using mIRC, please register your copy. Your single-user registration will license you to use your copy of mIRC, will support work on future versions, new features, and bug fixes, and will provide you with technical support.

Do you accept the terms of this license agreement? If you do, please click the Yes button, otherwise click No.

### mIRC v5.91 32bit Installation

mIRC will be installed into the folder shown below.

If you would like to install mIRC into a different folder, click on browse and select a new folder.

Destination folder:


e:\mIRC

Select install options:

- Make Backups of any existing mIRC files
- Keep your existing mIRC settings and ini files
- Create mIRC Shortcut icons

To install mIRC, please click the Install button, or click the Cancel button to exit.


- Có một số yêu cầu về bản quyền, bạn nhấp **Yes** để tiếp tục.
- Nhấp **Browse** để chọn thư mục cài đặt. Và nhấp chọn **Install** để thực hiện việc cài đặt.



- Bạn sẽ chờ trong ít giây để việc cài đặt được hoàn tất.



Bạn hãy trở lại desktop, mIRC

đã có trong chương trình của bạn.




## 2. Đăng nhập mIRC

- Nhấp đúp biểu tượng **mIRC** trên Desktop.
- Cửa sổ mIRC hiện ra, hãy nhấp **Close** đóng bảng quảng cáo về tác giả.



- Và tiếp theo là **mIRC Options**. Bạn hãy chọn **Add** trong khung **IRC Servers**.



- Họp thoại hiện ra, bạn hãy điền các thông số cho chat Server cần bổ sung:


**Description:** tên mô tả server (đặt tên bất kỳ).

**IRC Server:** địa chỉ IP hoặc main

name của chat server đó. Bạn phải nắm được thông số này. (Ví dụ, chat server của mạng VNN ([www.vnn.vn](http://www.vnn.vn)) có địa chỉ IP là 203.162.5.33, chat server của mạng FPT ([www.fpt.vn](http://www.fpt.vn)) có domain name là:

**Irc.Chat.vn** (địa chỉ IP.203.162.7.140); chat server của Sài Gòn Net ([www.Saigonnet.vn](http://www.Saigonnet.vn)) có địa chỉ IP là 203.162.6.124; VietChat ([www.vietchat.com](http://www.vietchat.com)) có nhiều chat server với domain name IRC. Vietinternet.com, IRC2. Vietinternet.com,IRC5, Vietinternet.com,v.v...)

**Port(s):** cổng dịch vụ chat, thường là 6667 (cổng chat của mạng FPT là 23).




- Nhấp Add trong hộp thoại MIRC Add Server lưu lại những thông tin vừa điền vào. Bạn có thể bổ sung nhiều chat server theo cách thức nêu trên(bước 4-6).
- Bổ sung xong máy phục vụ chat, bạn trở lại cửa sổ yêu cầu khai báo thông tin về bản thân.

**Full Name:** gõ tên của bạn.

**E-mail address:** địa chỉ e-mail của bạn (tuy nhiên, thành thạo khuyên bạn đừng gõ địa chỉ mail thật, nhằm mục đích tự bảo vệ).

**Nickname:** là tên dùng để chat. Mọi người sẽ biết đến bạn thông qua tên này.



**Alternative:** nickname dự


phòng để thay thế trong trường hợp nickname thứ nhất đã có người sử dụng.

- Nhấp nút **Connect IRC Server**. Nếu kết nối thành công, hộp thoại MIRC Channels Folders tự động xuất hiện (nếu tùy chọn Popup folder on connect có dấu chọn; bằng ngược lại, bạn phải nhấp nút channels Folder, là nút thứ ba từ trái sang trên thanh công cụ MIRC32).

Tại đây, bạn chọn kênh muốn vào bằng cách nhấp đúp tên kênh; hoặc chọn tên kênh từ danh sách, rồi nhấp nút Join tương ứng, hoặc gõ tên kênh vào hộp nhấp, nhấp Join.

- Lúc nào muốn rời kênh,

nhấp nút Close (dấu x) góc phải trên để đóng cửa sổ.



- Chọn kênh khác bằng cách nhấp nút Channels Folders, rồi nhấp đúp tên kênh.

Đây là tiến trình thực hiện

dành cho bạn nào muốn tự cài chương trình IRC và chat trên máy riêng của mình. Còn ở các dịch vụ truy cập Internet, mọi thứ đã có sẵn, bạn chỉ việc nhấp biểu tượng mở chương trình MIRC, nhấp nút Connect (nút ngoài cùng bên trái trên thanh công cụ), vào hộp thoại mIRC Options, chọn chat server, gõ các thông tin cá nhân (Full Name, E-mail Address, Nickname, Alternative), nhấp nút Connect to IRC Server, rồi nhấp đúp kênh muốn vào.

### **3. Chat chốn đông người**


Kết nối với chat server và tìm ra kênh chat vừa ý là khâu nhiêu khê nhất của tiến trình. Tuy nhiên, một khi đã vào kênh, bạn dễ dàng gửi thông điệp đi: chỉ cần gõ

thông điệp vào hộp nhập bên dưới rồi nhấn ENTER.

Trong khung hội thoại (là một kiểu, hoặc phòng), tên bạn và các chatter (người tham gia tán gẫu) khác xuất hiện ở khung bên phải, bên trái (hoặc có khi bên phải) là tên channel bạn đã chọn, liệt kê bên dưới tên cửa sổ Status. Bạn có thể mở nhiều kênh cùng một lúc, muốn chat ở kênh nào chỉ việc nhấp tên kênh đó ở cột này. Khung thoại lớn ở giữa là để mọi người trao đổi với nhau, đồng thời thông báo tình trạng của các thành viên: vào/ ra khỏi phòng, thay đổi nickname,v.v.

Khi trong phòng có người lên tiếng, thông điệp của họ hiện ra trong khung thoại.

Muốn chat, chỉ việc gõ vào hộp nhập bên dưới (nơi có con trỏ nhấp nháy) rồi nhấp ENTER.



Thông điệp bạn vừa gõ xuất hiện ngay trong khung thoại trên màn hình của tất cả những người gia nhập vào kênh này.


bientu1 has joined #datviet	
boygotelichsk has quit IRC	well
anhnhomnhieu has quit IRC	Mondrian
ma_bu has joined #datviet	Changming
ma_bu has quit IRC	YENHUY1911
Light_Dragon has joined #datviet	Yeounhing
thanhluu1m has quit IRC	yeouenliseh
leTuoiTa has joined #datviet	TEBLAH
Khach2859216 is now known as khachbunn	yeungpuixazz
anhchangut20 has joined #datviet	you_anh_rm
BOVLANGHONG has quit IRC	VEN_DAI_KH
Light_Dragon has quit IRC	Ved_lam_vt
ANH has joined #datviet	geo_mai_nai
tan has left #datviet	Yoursuper
THUVY83 has joined #datviet	you_and_i
TeTeatTeiTa has quit IRC	VME
boy-dao-hoa has joined #datviet	yukito
chipint is now known as thanhlong	p_thien_kien
cobetinhnghich has joined #datviet	ZzzZ
cobetinhnghich is now known as Khach2859224	_BB2pt
Chau_mai_ngusif	anhcanhewas 7004 Steaks

## 4. Tìm hiểu bạn cùng chat

Khi trò chuyện, có thể bạn tò mò muốn biết đối phương là ai. Nếu họ đã tạo profile, bạn có thể kiểm tra thân thế họ

Nhấn nút phải mouse vào tên người cần tìm hiểu trong danh sách chatter.

Chọn use (hoặc user's Identity tùy phiên bản)-> Whois.



Nhấp nút Status mở cửa sổ Status. Thông tin về cá nhân đó hiện ra.

## 5. Chat riêng tư

Nếu chịu không nổi cảnh ôn ào lộn xộn ở kênh chat chung, hoặc muốn kết bạn với ai đó, bạn có thể "xé lẻ".

### a. Gởi thông điệp riêng


Nhấp tên của người bạn muốn trò chuyện riêng.

Một cửa sổ trò chuyện riêng xuất hiện, đồng thời nickname của người này xuất hiện ra trong danh sách kênh. Gõ thông điệp rồi nhấn ENTER

Khi người kia hồi âm, thông điệp của họ hiện của ra trong cửa

## sổ trò chuyện riêng

Tuy thông điệp riêng không hiển thị trên màn hình của người khác, nhưng chúng vẫn truyền qua máy phục vụ, vì thế có nguy cơ "lộ tẩy".




## b. Kết nối trực tiếp

Để tăng cường tính bảo mật, bạn có thể kết nối với người kia thông qua DDC (Direct client-to-

client). DDC cho phép hai chương trình chat bô qua máy phục vụ IRC và kết nối trực tiếp với nhau. Sau đó hai bên tha hồ tán chuyện với nhau, kể cả trao đổi tập tin.

Để chat trực tiếp, bạn nhấp nút phải mouse vào nickname của người kia. Chọn DDC -> chat.




Hoặc nhấp biểu tượng DDC Chat, mở hộp thoại mIRC DD chat.

Gõ nickname của người kia vào ô **chat with**, xong nhấp OK.

Hộp thoại mIRC chat xuất hiện trên màn hình của người kia, mời họ tham gia.

Nếu người này nhận lời mời (nhấp nút chat) một cửa sổ trò chuyện riêng hiện ra chỉ cho hai người.



Cũng có trường hợp đôi khi bạn nhận được hộp thoại MIRC DDC Chat. Nguyên do là có ai đó đã "kết" bạn và ngỏ lời làm quen bằng đường kết nối trực tiếp (DDC). Nếu nhận lời, nhấp chat. Bằng ngược lại nhấp Cancel.


## 6. Gởi tập tin bằng ddc

Khi trao đổi tay đôi với nhau qua đường DDC, bạn còn có thể gởi tập tin bất kỳ cho đối phương:

- Nhấp biểu tượng DDC Send (bên phải biểu tượng DDC Chat) mở hộp thoại MIRC DDC Send.
- Gõ nickname của người nhận vào ô Nick.

Chọn tập tin từ danh sách Look in, hoặc gõ thẳng tập tin và

đường dẫn vào ô File Name.




- Nhấn nút Send.

## 7. Thay đổi nickname

Nếu cảm thấy không thích nickname đang sử dụng, bạn có thể đổi sang nickname mới trong khi đang chat:

Trong cửa sổ kênh hộp thoại gõ: / n <nickname mới> hoặc /nick


**<nickname mới> vào hộp nhập cuối cửa sổ.**



## 8. Chọn màu hiện chữ

Chương trình mIRC cung cấp tự chọn cho phép bạn chọn màu hiển thị cho nickname và lời thoại của mình.

- Nhấp Nút Colours trên thanh công cụ mIRC;
- Chọn Own text từ danh sách bên dưới hoặc chọn từ bảng hiển thị sẵn bên trên;




- Nhấp màu tùy ý.


## 9. Sắp xếp cửa sổ

Khi già nhập nhiều kênh cùng một lúc, nếu cảm thấy phiền phức khi phải nhấp tới lui để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ, bạn có thể nhấp biểu tượng

Tile Windows 33 xếp các cửa sổ kế cận nhau, nhờ vậy theo dõi được mọi diễn biến xảy ra ở các kênh một cách đồng thời.



Ngoài ra mIRC còn cung cấp tùy chọn Cascade Windows, cho phép xếp nhiều cửa sổ so le nhau, với cửa sổ hoạt động nằm trên cùng.



## MỤC LỤC

*Trang*

1. TẢI VÀ CÀI ĐẶT MIRC .....	08
2. ĐĂNG NHẬP mIRC.....	13
3. CHAT CHỐN ĐÔNG NGƯỜI .....	21
4. TÌM HIỂU BẠN CÙNG CHAT .....	24
5. CHAT RIÊNG TƯ.....	26
6. GỎI TẬP TIN BẰNG DDC .....	30
7. THAY ĐỔI NICKNAME .....	31
8. CHỌN MÀU HIỆN CHỮ .....	32
9. SẮP XẾP CỦA SỔ.....	33

hdsd chat với mIRC



1 004010 800079

4.000 VND

**Giá : 4.000đ**